

Lightening 0.202 發行履歷

發行日期：2024/02/02

本份文件之目的是要通知使用者有關 HIWIN D 系列驅動器之官方軟體 / 韌體的發行，並依據不同的韌體模型條列此次程式發行所做的功能修改。此次改版更新 Lightening 人機介面與 D1COE 韌體，D1、D2、D2COE 未更動這部分的韌體。

類型	名稱	版次
軟體	Lightening 人機介面	0.202
MDP 韌體模型	D1	0.252
	D1COE	0.333
	D2	0.058
	D2COE	0.134

目錄

1.	軟體	- 3 -
1.1	Lightening 人機介面	- 3 -
1.1.1	版本 0.202	- 3 -
2.	MDP 韌體模型	- 4 -
2.1	MDP 韌體 (D1COE)	- 4 -
2.1.1	版本 0.333	- 4 -

文件等級	屬性
極機密Most Confidential	
機密Confidential	
一般	V

大銀微系統股份有限公司

HIWIN® MIKROSYSTEM

1. 軟體

1.1 Lightning 人機介面

1.1.1 版本 0.202

項目	編號	描述
1	M3382	第二操作模式顯示及偵測修改變數異常
2	M3386	載入 mot · 檔案最後一個變數數值少最後一位數

2. MDP 韌體模型

2.1 MDP 韌體 (D1COE)

2.1.1 版本 0.333

項目	編號	描述
1	M3380	因應 MDP 0.322-0.332 版本搭配控制器有機會於歸原點流程出現命令誤差導致異常移動，因此以 MDP 0.321 為母版修正下列相關議題。
		M1518 修正使用 Dynamic break function 時，上位控制器收到 Drive error 問題。
		M1634 修正 Touch probe function 作動異常。
		M2663 修正 CoE 與 mega-ulink 無法連線問題。